

# CSF

Cosas sobre el firewall

- [Permisos IP + puerto](#)
- [Cómo permitir todos los puertos salientes en CSF](#)

# Permisos IP + puerto

## Nota general

```
# tcp/udp|in/out|s/d=port|s/d=ip
```

## Ejmplos

### Zabbix

```
# Zabbix #####  
tcp|in|d=10050|s=51.15.158.217  
tcp|out|d=10050|d=51.15.158.217  
tcp|in|d=10051|s=51.15.158.217  
tcp|out|d=10051|d=51.15.158.217  
#####
```

### Permiso de entrada

```
tcp|in|d=PUERTO_PERMITIDO|s=IP_EXTERNA
```

# Cómo permitir todos los puertos salientes en CSF

## Introducción

### DEPRECATED

Algunas veces por necesidades del cliente, o por las razones que nos obliguen a ello, necesitamos abrir todos los puertos de salida en el firewall **CSF** de **ConfigServer**

### VER NOTAS

## Solución

Editar el fichero `/etc/csf/csf.conf`

```
TCP_OUT="1:65535"  
UDP_OUT="1:65535"
```

Hacer un restart del csf

```
csf -ra
```

### NOTA 04/04/2025

En servidores con Directadmin esta regla falla, (puede ser también con las nuevas versiones de CSF y no por ser Directadmin), para los usuarios.

Es decir, funciona como root, pero usuarios, ya sea con jailshell, bash, zsh, falla estrepitosamente.

### NOTA 30/04/2025

Falla en varias cosas, y es fuente de problemas.

## Agradecimientos y enlaces interesantes

- [How to allow all outgoing ports in CSF](#)

## Aviso

Esta documentación y su contenido, no implica que funcione en tu caso o determinados casos. También implica que tienes conocimientos sobre lo que trata, y que en cualquier caso tienes copias de seguridad. El contenido el contenido se entrega, tal y como está, sin que ello implique ningún obligación ni responsabilidad por parte de [Castris](#)

Si necesitas soporte profesional puedes contratar con Castris [soporte profesional](#).